


Le réseau des bibliothèques de Clermont Auvergne Métropole expérimente le Prêt Numérique en Bibliothèque, dispositif associant les différents acteurs du livre afin de favoriser la diffusion du livre numérique en bibliothèques.




## 1 . Un préalable : télécharger Adobe Digital Editions

Les livres numériques possèdent des verrous qui empêchent la copie. Pour être autorisé à les télécharger et les copier sur mes appareils (liseuse, tablette, smartphone, ordinateur), il faut installer le logiciel Adobe Digital Editions.

Pour cela, il faut se rendre directement sur le site d'Adobe :

<http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html>



### Programmes d'installation d'Adobe Digital Editions 4.5.8


Repérez votre plate-forme préférée et cliquez dessus pour télécharger le programme d'installation. Lancez ensuite le programme d'installation sur votre machine pour installer Adobe Digital Editions.

Télécharger Digital Edition 4.5.8 Macintosh (22 Mo)

Télécharger Digital Edition 4.5.8 Windows (8,24 Mo)

Choisissez la version vous correspondant.


La fenêtre suivante s'ouvre :



Enregistrer le fichier.

Une fois ce logiciel installé, il faut créer un identifiant Adobe . Ce compte personnel est gratuit. Il vous permettra d'être identifié par le logiciel Adobe Digital Edition et d'autoriser la lecture de documents protégés par des verrous numériques (DRM).

Pour créer son compte, il suffit de remplir ce formulaire. Attention : il faut avoir minimum 13 ans !




The image shows the Adobe ID registration form. At the top is the Adobe logo and the text "Adobe ID". Below that is the heading "S'inscrire". The form contains several input fields: "Prénom" and "Nom" (two separate boxes), "Adresse e-mail", "Mot de passe", and a dropdown menu for "France". Below these is a "Date de naissance" section with three dropdown menus for "Jour", "Mois", and "Année", followed by a question mark. There are two checkboxes: the first is "Recevoir des Informations sur les produits et services Adobe." with a link "En savoir plus"; the second is "J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité." with a link "Plus de détails". A large blue button labeled "S'INSCRIRE" is centered below the checkboxes. At the bottom, there is a link "Vous possédez déjà un Adobe ID ? Connectez-vous" and a small icon with the text "Serveur sécurisé Plus de détails".

Après avoir créé votre compte, Adobe envoie un mail avec lien pour vérifier l'adresse électronique saisie .

Après confirmation, il faut ouvrir Adobe Digital Editions et autoriser mon ordinateur en saisissant mes identifiants :



The image shows the "Autorisation de l'ordinateur" window in Adobe Digital Editions. The title bar says "Autorisation de l'ordinateur". The window has a dark header with the Adobe logo and "Adobe® Digital Editions". The main content area is titled "Autoriser votre ordinateur". Below the title, there is a paragraph: "Accorder une autorisation à votre ordinateur permet de :". This is followed by a list of three bullet points: "- Transférer les éléments protégés Adobe DRM entre plusieurs ordinateurs et périph. mobiles.", "- Lisez des documents protégés par DRM Adobe sur ordinateur ou terminal mobile (six au maximum).", and "- Restaurer une sauvegarde en cas de besoin de réinstaller le système d'exploitation." Below the list is the instruction: "Sélectionnez le fournisseur d'eBook, puis entrez votre ID et votre mot de passe ci-dessous :". There are three input fields: "Fournisseur d'eBook" (a dropdown menu with "Adobe ID" selected and a link "Créer un ID Adobe"), "ID Adobe" (a text box), and "Mot de passe" (a text box with a link "Mot de passe oublié"). At the bottom left, there is a checkbox "Je souhaite autoriser mon ordinateur sans ID". At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" and "Autoriser".



Adobe confirme alors que l'ordinateur est bien autorisé.

Il est maintenant possible de télécharger des livres numériques sur [le site interne des bibliothèques de Clermont Auvergne Métropole.](#)

## 2. Recherchez et télécharger un livre sur un ordinateur ou une tablette

Le Prêt Numérique en Bibliothèque est un service gratuit accessible aux abonnés ayant une carte de prêt en cours de validité. Il permet de télécharger 3 livres pour 4 semaines.


Dans un premier temps, il faut donc que je m'identifie sur le [site internet des bibliothèques de Clermont Auvergne Métropole](#).



Je choisis le catalogue PNB et effectue une recherche par titre ou par auteur dans la barre de recherche.

**MON COMPTE**

Accueil » Résultats de recherche



Je consulte la notice du livre et clique sur le bouton « Emprunter ».



# Harry Potter et l'Enfant Maudit

## Parties Un et Deux (Le texte intégral de la pièce de théâtre)

Rowling, J.K. ; Tiffany, John ; Thorne, Jack  
Paru chez Pottermore



D'après une nouvelle histoire originale de J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne, la nouvelle pièce de théâtre de Jack Thorne, Harry Potter et l'Enfant Maudit est la huitième histoire de la saga Harry Potter et la première histoire de Harry Potter officiellement destinée à la scène. La première mondiale de la pièce a eu lieu à Londres dans un théâtre du West End le 30 juillet 2016. Être Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il est un employé surmené du Ministère de la Magie, marié et père de trois enfants. Tandis que Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, son plus jeune fils, Albus, doit lutter avec le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu. Le destin vient fusionner passé et présent. Père et fils se retrouvent face à une dure vérité : parfois, les ténèbres surviennent des endroits les plus inattendus.

cursed child; Harry Potter et l'Enfant Maudit; livres numériques Harry Potter; Harry Potter; J.K. Rowling; histoires de Fantasy; Aventure; Pièce de théâtre Harry Potter; Texte de la pièce de théâtre Enfant Maudit

### Exemplaires numériques



Mode de prêt : Fichier

**Emprunter**

La fenêtre suivante s'ouvre :

Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il est un employé surmené du Ministère de la Magie, marié et père de trois enfants. Tandis que Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, son plus jeune fils,

Ouverture de URLLink.acsm

Vous avez choisi d'ouvrir :

**URLLink.acsm**  
qui est un fichier de type : Adobe Content Server Message (1,6 Ko)  
à partir de : http://acs4.edenlivres.fr

Que doit faire Firefox avec ce fichier ?

Ouvrir avec : Adobe Digital Editions 3.0 (défaut)


Enregistrer le fichier

Toujours effectuer cette action pour ce type de fichier.


OK Annuler

DLI.COM Mode de prêt : Fichier **Emprunter**

Choisir « Ouvrir avec Adobe Digital Editions » et cliquer sur OK.  
Le livre se télécharge et apparaît dans le logiciel Adobe Digital Editions



Il est possible de le retrouver dans la bibliothèque d'Adobe Digital Editions.  
Un bandeau sur la couverture indique le nombre de jours restants avant que le livre ne soit plus accessible (ici 26 jours).




Pour rendre le livre avant la date de retour, aller dans la bibliothèque Adobe et faire un clic droit sur la couverture du livre et choisir « restituer le livre ».

J'ai téléchargé mon livre numérique. Je peux le lire sur mon ordinateur mais je souhaiterais le lire également sur ma liseuse. Il est en effet possible de l'ouvrir le copier sur 5 périphériques. Comment faire ?


### 3. Charger un livre numérique dans une liseuse

Brancher la liseuse sur l'ordinateur et l'autoriser dans Adobe Digital Editions.


Elle apparaît alors dans la colonne de gauche « Périphériques » (ici une Kobo). Il faut alors cliquer sur l'engrenage puis sélectionner autoriser le périphérique.



Sélectionner le compte Adobe à associer et cliquer sur le bouton « Autoriser »




Un message confirme que le périphérique (liseuse) a bien été autorisé.



Pour pouvoir charger le livre numérique dans la liseuse, il faut retourner dans la bibliothèque d'Adobe Digital Editions et choisir la rubrique « Ajoutés précédemment » où je retrouverai mon livre.


Il faut ensuite faire un clic-droit et choisir « Copier sur l'ordinateur/périphérique ». Il est aussi possible d'effectuer un glisser/déposer de la bibliothèque à la liseuse.



Le livre a bien été copié dans la liseuse. On peut le vérifier en cliquant sur le nom du périphérique dans la colonne de gauche. La liseuse peut maintenant être débranchée de l'ordinateur.



### Dernière lecture



Harry Potter et l'Enfan...  
J.K. Rowling, John Tiffany,...

Lire

### Périphériques - KOBOeReader (3)



Harry Potter et l'Enfant Maud...

Par : J.K. Rowling, John Tiffany, Jack...

Dernière page lue : 0 sur 269

Ajouté le : 27/07/2017 15:07

### Périphériques



KOBOeReader

### Biblioroms



Tous les éléments



Non lus



Emprunté



Acheté



Lu récemment



Ajoutés récemment